


通信协议

一、系统说明

如图, 设备主板将鞋垫的压力信息经过复杂的矩阵算法计算后, 经 2.4G 无线传输到插有接收 dongle 的 PC 上。


注意：传感器设备和接收 dongle 是一对一配套使用，请勿混用。 否则无法正常通信。



二、Dongle 说明

2.4GHz 无线通信 USB dongle, PC 设备管理器中将枚举出 CH340 串口设备。

注意：请事先安装好 CH340 驱动，方可使用 dongle 进行通信。



三、通信协议

波特率：115200，8bit 数据位，1 起始位，1 终止位，无校验。

通信方式：单工通信。

由于鞋垫矩阵为 $7 \times 15 = 105$ 大小（有效数据 99 个），一次采样分两次传输，一帧数据总长度为 61byte（1 byte len + 60 byte load）。在 AREA 字节域用 'A' 'B' 区分。

